

Cluster-Konfiguration vom Proxmox-Host entfernen

Description

In diesem Artikel gehe ich drauf ein, wie wir die Cluster-Konfiguration von einem Proxmox-Host entfernen können. So können wir ein Cluster z.B. neu erstellen oder den Host an ein anderes Cluster hängen. Um diese Schritte durchzuführen, müssen wir eine Terminalsitzung geöffnet haben.

Durchführung

Um die Konfiguration vom Host zu entfernen, müssen wir lediglich die folgenden Befehle ausführen:

```
systemctl stop pve-cluster corosync
pmxcfs -l
rm /etc/corosync/*
rm /etc/pve/corosync.conf
killall pmxcfs
systemctl start pve-cluster
```

Info: Damit werden die Cluster-Dienste einmal gestoppt und die entsprechenden Konfigurationsdateien entfernt. Im Anschluss werden die Dienste wieder gestartet.

Im Anschluss müssen wir noch den Ordner unter **/etc/pve/Node** löschen. Dieser beinhaltet Informationen über die weiteren Cluster-Knoten. Sobald wir das gemacht haben, haben wir unseren Proxmox-Node erfolgreich vom Cluster getrennt. Dieser agiert ab jetzt Standalone.

Category

1. Proxmox VE
2. Virtualisierung

Date Created

15.04.2025

Author

administrator